

Contact: camusclaudio0683@orange.fr

- _ Cliquer sur le menu du panneau [Actions]. > Nouvelle action > Renommer 'Netsoft' > Enregistrer
 - ✓ {Sélection} > Désélectionner les calques > Maj + Ctrl + Alt + E > Renommer "master"
 - _ Ctrl+J > Renommer "net"
 - _ Ctrl+J > devient "net copie"
 - _ {Filtre} > Divers > Passe-haut > 1,5 px. Ok > [Calques] fusion: Incrustation.
 - _ Clic droit: fusionner avec le calque inférieur
 - _ Ctrl +J > Renommer "flou"
 - _ Ctrl +J > Devient "flou copie" > Baiser l'opacité à 50%
 - _ {Filtre} > Flou > Flou gaussien: 12 pixels. Ok
 - _ [Calques] > Créer un calque vide (⌘6) >
 - _ Clic droit : "Créer un masque d'écrêtage" > Fusion "Incrustation"
 - _ {Édition} > Remplir Avec: 50% Gris , Mode : Normal , Opacité 100%. Ok
 - _ {Filtre} > Bruit > Ajout de bruit > 8% , Répartition gaussienne , ✓ Monochromatique. Ok
 - _ {Filtre} > Flou > Flou gaussien: 1,3 pixel. Ok
 - _ {Filtre} > Esthétiques > Estampage 135° , hauteur 3 pixels , facteur 100%. Ok
 - _ {Édition} > Atténuer > Estampage: 40% . Mode Normal. Ok
 - _ {Filtre} > Divers > Passe-haut : 1,5 pixel. Ok > [Calques] fusion "Lumière tamisée."
 - _ Clic droit fusionner avec le calque inférieur
 - _ Clic droit fusionner avec le calque inférieur
 - _ Ajouter un masque de fusion (⌘3) > taper "D" et "X" > Alt + Retour arrière
 - _ Sélectionner le calque "master" > Clic droit, supprimer le calque >
 - _ Sélectionner "net" > Dupliquer le calque (Ctrl+J)
 - _ Double clic sur la vignette du calque pour ouvrir "Style de calque"
- Fusion: Normal Opacité 100% Fusion avancée R V B Masquage: Sans



Fusionner les calques écrêtés en tant que groupe



Calque formé par la transparence

Comparaison sur: Gris

Ce calque: Curseur blanc à 225

Calque de dessous: Curseur noir à 30 Curseur blanc à 225 > Ok

- _ {Filtre} > Renforcement > Accentuation :
- Gain: 400, Rayon:0,1 Seuil:0 > Ok
- _ {Filtre} > Divers > Passe haut: 20 pixels. > Ok
- _ Ajouter un masque de fusion: palette des calques (⌘3)
- Fusion: Incrustation > Opacité: 100 % > Clic droit: fusionner avec le calque inférieur
- _ Sélectionner "net" > ajouter un masque de fusion (⌘3) > "D" et "X" > alt+retour arrière
- _ Sélectionner les calques "net" et "flou" > Créer un groupe (⌘5) > Renommer "Netsoft"
- ✓ Sélectionner le calque "master" > Clic droit, supprimer le calque >
- _ Cliquer sur le menu du panneau [Actions]. > Arrêter l'enregistrement ou (⌘1).

Procédure avant exécution

Le "master" est nécessaire si la retouche est effectuée sur un empilage de calques.

Avant d'exécuter l'action, si le "master" n'est pas nécessaire (procédure sur 1 seul calque):

- décocher la première et l'avant dernière ligne.

Procédure après exécution pour activer la retouche sur des zones.

Après avoir cliqué sur le masque de fusion noir:

- _ Peindre les zones à retoucher au pinceau blanc > régler l'opacité du calque de réglage.