

Site: [www.camus-claude.com](http://www.camus-claude.com)

Cette 'Action' contient peu d'automatismes mais, par les instructions qu'elle donne, permet de constituer un aide-mémoire.

**mes abréviations**      Si le panneau [calque] ne contient qu'un calque, le dupliquer (Ctrl+J).

>      Signifie le passage à l'étape suivante

        Pour continuer un script en arrêt, cliquer sur la 3<sup>e</sup> icône de la palette "Actions".

{ }      Poursuivre avec une rubrique du menu Photoshop.

[ ]      Poursuivre avec une rubrique des panneaux d'outils.

(⌘3)    Veut dire : cliquer sur l'icône en bas de panneau (ici la 3<sup>e</sup>).

Dans certaines versions de Photoshop le mot "Actions" est changé par "Scripts"

\_ Menu du panneau [Actions]. > Nouvelle action > Renommer "Ombre portée" > Enregistrer.

\_ Menu de panneau [Actions] > Insérer un point d'arrêt:

        Message: Arrêter / Détourer / Continuer avec (⌘3) > Ok.

\_ Exécuter un détournage pour leurrer le script.

\_ {Sélection > Mémoriser > Nom : "sujet" } > Ok.

\_ Ctrl + J (duplique la sélection).

\_ [Calque] (⌘6). (Crée un calque transparent)

\_ {Sélection > Récupérer la sélection: "sujet"} > Ok.

\_ Taper la lettre "D" > Alt+retour arrière (la sélection doit être noire)

\_ Menu du panneau [Actions] > Insérer un point d'arrêt :

        Arrêter / Edition / Transformation / Torsion / Ajuster / Continuer avec (⌘3) > Ok.

\_ Ctr + D > Filtre > Flou > Flou gaussien: 50 pixels > Ok

\_ [Calques] (⌘3). (ajoute un masque de fusion).

\_ Menu du panneau [Actions] > Insérer un point d'arrêt:

        Arrêter / Tirer un dégradé neutre 90 / Continuer > Ok.

\_ Menu du panneau [Actions] > Insérer un point d'arrêt:

        Arrêter / Déplacer le calque d'ombre d'un cran au dessous / Ajuster l'opacité / Ok.

\_ [Actions] (⌘1). (Arrête l'enregistrement du script).